



Instrukcja instalacji Pulpitu Menedżerskiego




Pulpit Menedżerski

Wszystkie informacje w jednym miejscu
Przyspiesza i znacznie obniża koszty analiz w Twojej firmie


Unicore s. c.
ul. Grunwaldzka 2,
82-300 Elbląg
tel.: (55) 611 44 40
www.unicore.pl
pomoc@unicore.pl




Aby przystąpić do instalacji należy uruchomić plik instalacyjny (nazwa pliku może ulec zmianie wraz z aktualizacjami) po uruchomieniu pojawi się okno informujące o konieczności posiadania uprawnień administratora by podjąć się procesu instalacji. Następnie klikamy dalej.




Wyświetlana jest umowa licencyjna użytkownika którą należy uważnie przeczytać i akceptować jej warunki w przypadku nie zaakceptowania umowy instalacja zostanie przerwana.




W kolejnym oknie wyświetlana jest domyślna lokalizacja instalacji.
Po wybraniu miejsca instalacji klikamy „Dalej”




Rozpoczynamy instalację klikając „Zainstaluj”



Proces instalacji może potrwać kilka minut.




Klikamy „Zakończ”



Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu pojawi się okno „Nowa Konfiguracja”.
Wpisujemy tu dowolną nazwę naszej konfiguracji.
W tym przypadku nazwa konfiguracji to „instrukcja”.



*Podczas pierwszego uruchamiania należy
podać nową nazwę konfiguracji*

Kolejne okno zawiera parametry dostępu do bazy danych.
Po lewej części okna widoczne są konfiguracje.
Prawa część dotyczy parametrów dostępu do serwera.

Silnik

Pozycja dotyczy silnika SQL z menu rozwijalnego wybieramy pomiędzy MySQL a MsSql.

Nazwa

Podajemy adres serwera.

Użytkownik

Wpisujemy login użytkownika serwera.


Hasło

Wpisujemy hasło.

Baza danych


Wybieramy bazę danych z których ma korzystać program.

Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych klikamy „Test połączenia”.
Jeśli wpisane zostały poprawne dane, przy przycisku pojawi się zielony znaczek.
Następnie naciskamy „OK”




Pojawi się standardowe okno logowania do Pulpitego Menedżerskiego.
Klikamy w pole z użytkownikiem i wpisujemy domyślne dane.


Użytkownik: admin
Hasło : admin




Jeżeli baza do której podłączyliśmy PM pracowała w starszej wersji, pojawi się komunikat informujący nas o nieaktualnej bazie, zapyta nas również czy aktualizować bazę. Wybieramy „Tak”.




Po otwarciu PM załaduje się główne okno.



Programem można zarządzać poprzez pozycję menu „Systemowe”




Do programu możemy również podłączyć nowe źródło danych. Konfiguracja nowego źródła jest analogiczna jak konfiguracja do bazy danych. Definiując źródło danych należy wybrać jeden z modułów pośredniczących w połączeniu PM do bazy danych.




Użytkownicy i uprawnienia

Nowych użytkowników dodajemy z pozycji „Użytkownicy” Klikając na „Nowy” w górnej belce




Otworzy się następujące okno. Loginem będzie Nazwa. W poszczególnych zakładkach dodajemy prawa dla użytkownika, możemy też skorzystać z zakładki Role które nadają zestaw uprawnień.



Role


Role pozwalają na szybsze przydzielanie praw użytkownikom.
Utworzyć ją można w pozycji menu o nazwie Role.
Tworzy się je w sposób analogiczny jak dla nowego użytkownika.



Prawa obiektowe to m. in. dostęp do tworzenia, modyfikowania i usuwania źródeł i zestawów danych, ról, użytkowników oraz szablonów.


Nazwa	Tworzenie	Odczyt	Modyfikacja	Usuwanie
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Użytkownicy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Role	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szablony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szablony wydruków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obiekty biznesowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ródła danych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zestawy danych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komunikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nie jest zalecane nadawanie w prawach obiektowych, kartotekach i oknach uprawnień do usuwania innym użytkownikom niż użytkownicy z rolą administrator.











Poruszanie się po programie


Okno „Nawigacja” pozwala na łatwą i szybką nawigację po programie. Po wpisaniu szukanej pozycji wyświetla się ona natychmiastowo bez konieczności przechodzenia przez zakładki.



Po prawej stronie znajdują się właściwości danej tabeli do której można zastosować swoje ustawienia.



	Dodaje nową kartę na której można otworzyć drugi raport
	Odśwież dane widok
	Wprowadza parametry podane przez użytkownika
	Rozwija tabelę
	Wyświetla graficzny wykres przedstawionych danych w tabeli
	Otwiera okno edycji danych
	Zapisuje aktualny widok



ObrotyKont x

unicore Raporty Analityczne ObrotyKont

Wprowadź parametry Eksportuj Rozwiń Zwiń Wykres Drukuj

okres równe 2014 Zastosuj

Zestawy danych Zapisz widok

KontoNazwa MaB


WnB

Zespół KontoSymbol

Mies

	1	2	3	4
0 Razem	83 260,33	175 538,42	2 747 421,06	4
010	26 145,87	73 946,17	1 262 470,19	
012	0,00			
015	0,00			
020	0,00	5 900,00	41 443,53	

Zakładka „pola” panelu właściwości zawiera listę nagłówków kolumn, które uwzględnione są w raporcie



Start x Prześcieje x

unicore Raporty Analityczne Prześcieje

Wprowadź parametry Zapisz widok* Eksportuj Drukuj

Data 2013-01-01...2013-12-31 Zastosuj

Zestawy danych

Przeciągnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Centrum	Maszyna	Przedział	GodzWyst.	licznik	minut	Grupa	Zmiana
02 Szlifiernia	Ciąg szlifierni I...	08:00	6	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Ciąg szlifierni I...	08:00	6	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00	6	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00	6	1	10	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifiernia	Besana L	08:00	7	1	40		Zmiana I
02 Szlifiernia	Besana L	08:00	7	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00	7	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Besana L	10:00	8	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Besana C	10:00	8	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Besana C	10:00	8	1	15	korekta	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00	8	1	10	korekta	Zmiana I

Właściwości Prześcieje

Pola Kolumny Tabela Kolory

Szukaj

Prześcieje

- Centrum
- DataDo
- DataOd
- GodzWystapienia
- Grupa
- licznik
- Maszyna
- minut
- Nazwa
- Przedział
- Zmiana

Przecignięcie nagłówka kolumny na panel grupowania
(pusty obszar nad nagłówkami kolumn)
pozwala grupować dane raportu

The screenshot shows the Unicore reporting interface. At the top, there are navigation tabs and a date range filter set to '2013-01-01...2013-12-31'. Below this is a table with columns: 'Maszyna', 'Przedział', 'GodzWysta...', 'licznik', 'minut', 'Grupa', and 'Zmiana'. The 'Centrum' column header is highlighted with a blue box, and an arrow points to it from the 'Właściwości Prześcieje' panel on the right. This panel has a search bar and a list of fields including 'Centrum', 'DataDo', 'DataOd', 'GodzWystapienia', 'Grupa', 'licznik', 'Maszyna', 'minut', 'Nazwa', 'Przedzial', and 'Zmiana'.

Maszyna	Przedział	GodzWysta...	licznik	minut	Grupa	Zmiana
Centrum: 01 Rozkrój					Suma=36 205,00	
Centrum: 02 Szlifiernia					Suma=275 586,00	
Centrum: 04 Wiertarka					Suma=119 461,00	
Centrum: 05 Sitodruk					Suma=64 839,00	
Centrum: 08 Hartownia					Suma=32 956,00	
Centrum: 10 Fazowarka					Suma=20 736,00	
Centrum: 11 Foliarka					Suma=2 801,00	
Centrum: 99 Pakownia					Suma=160,00	


Panel filtrowania (puste pole pod nagłówkami kolumn)
pozwala zawęzić dane wyświetlane w raporcie do wartości zawierających dany ciąg znaków

The screenshot shows the Unicore reporting interface with a filter applied to the 'Maszyna' column. The filter value 'kraw' is entered in the empty field below the column header. The table displays data for '02 Szlifiernia' with 'Krawędziarka' machines. A blue box highlights the 'Maszyna' column header and the filter input field.

Przecignij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Centrum	Maszyna	Przedział	GodzWysta...	licznik	minut	Grupa	Zmiana	
	kraw							
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00		6	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00		6	1	10	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	08:00		7	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		8	1	10	korekta	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		8	1	5	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		8	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		8	1	15	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		9	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	10:00		9	1	7	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	12:00		10	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifiernia	Krawędziarka	12:00		10	1	20	Przarna	Zmiana I

Zakładka „tabela” pozwala dostosować widok raportu do potrzeb użytkownika, np. ukryć/pokazać panel grupowania



Start x Przeście x

unicore Raporty Analityczne Przeście

Wprowadź parametry Zapisz widok* Eksportuj Drukuj

Data 2013-01-01...2013-12-31 Zastosuj

Zestawy danych

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Centrum	Maszyna	Przedział	GodzWyst...	licznik	minut	Grupa	Zmiana
	kraw						
02 Szlifernia	Krawędziarka	12:00	10	1	10	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	14:00	12	1	3	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	14:00	12	1	15	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	14:00	13	1	10	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	14:00	13	1	10	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	14:00	13	1	5	Organizacja pracy	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	10:00	8	1	2	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	10:00	8	1	4	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	10:00	9	1	5	przebrojenie	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	10:00	9	1	8	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	12:00	11	1	10	Mycie szkła	Zmiana I
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	0	1	5	przebrojenie	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	0	1	10	korekta	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	0	1	45	Mycie szkła	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	1	1	5	przebrojenie	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	1	1	7	Mycie szkła	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	1	1	5	przebrojenie	Zmiana III
02 Szlifernia	Krawędziarka	02:00	1	1	7	Mycie szkła	Zmiana III

Sum=2 796 Sum=28445

Starts with([Maszyna], 'kraw')

Najczęstsze problemy

Problem	Możliwe przyczyny/rozwiązania
"Unicore.Dashboard.exe – Assert Failure"	Windows Update – nieaktualne wersje bibliotek programów MS Windows oraz innych programów Microsoft.
Pojawiający się komunikat przy uruchomieniu: "Przełączenie grafiki 'Aplikacja „unicore.dashboard.exe” używa grafiki 3D i/lub wideo, ale nie jest obecnie powiązana z konkretnym procesorem graficznym."	W Catalyst Control Center, należy przydzielić wykorzystanie grafiki dla „unicore.dashboard.exe” i „unicore.manufacture.exe”.
Przeinstalowany system operacyjny przez producenta urządzenia, np. Dell, Lenovo itp z Language Packiem.	Zainstalować aktualizacje i language pack .